

土壤 β -木糖苷酶 (Solid- β -xylosidase, S- β -XYS) 测定试剂盒说明书

微量法 100T/48S

注 意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

β -木糖苷酶(EC3.2.1.37)存在于植物、细菌和真菌等生物体，是催化木聚糖类半纤维素降解的关键酶，产物木糖可作为碳源应用于微生物发酵。另外， β -木糖苷酶还可以作为生物漂白剂应用于造纸工业，比传统的漂白法环保，具有广泛的应用价值。

测定原理：

S- β -XYS 催化对硝基苯酚- β -D-木糖苷产生对硝基苯酚，对硝基苯酚在 405nm 处有特征吸收峰，测定 405nm 光吸收增加速率，可计算 S- β -XYS 活性。

自备实验用品及仪器：

天平、低温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板和蒸馏水。

试剂组成和配制：

提取液：液体 100mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 1mL×1 瓶，4℃避光保存。

试剂二：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

试剂三：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

粗酶液提取：

约 0.1g 鲜土或风干土样，加入 1mL 提取液进行冰浴匀浆，室温振荡提取 30min，然后 10000g，4℃，离心 10min，取上清待测。

测定操作表：

1、 分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长至 405nm。

2、 操作表

	对照管	测定管
样本 (μ L)	40	40
试剂一 (μ L)		10
试剂二 (μ L)	80	70
混匀，45℃水浴 20min		
试剂三 (μ L)	80	80
混匀，静置 5min，405nm 处测定吸光值 A，计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。		

β-木糖苷酶活性计算公式：

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线： $y=13.226x+0.0011$ ， $R^2=0.9998$ ； x 为标准品浓度（ $\mu\text{mol/mL}$ ）， y 为吸光值 ΔA 。

酶活定义： 每克土样每天催化产生 $1\mu\text{mol}$ 对硝基苯酚的酶量为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\mu\text{mol/d/g 土样})=(\Delta A-0.0011)\div 13.226\times V_{\text{反总}}\div(V_{\text{样}}\div V_{\text{样总}}\times W)\div T$$
$$=16.33\times(\Delta A-0.0011)\div W$$

$V_{\text{样总}}$ ： 加入提取液体积， 1mL ； $V_{\text{反总}}$ ： 反应总体积， 0.12mL ； $V_{\text{样}}$ ： 反应中样品体积， 0.04mL ； W ： 样品质量， g ； T ： 反应时间， $20\text{min}=1/72\text{d}$ ；

b.用 96 孔板测定的计算公式如下

标准曲线： $y=6.613x+0.0011$ ， $R^2=0.9998$ ； x 为标准品浓度（ $\mu\text{mol/mL}$ ）， y 为吸光值 ΔA

酶活定义： 每克土样每天催化产生 $1\mu\text{mol}$ 对硝基苯酚的酶量为一个酶活单位。

$$\beta\text{-木糖苷酶活性}(\mu\text{mol/d/g 土样})=(\Delta A-0.0011)\div 6.613\times V_{\text{反总}}\div(V_{\text{样}}\div V_{\text{样总}}\times W)\div T$$
$$=32.66\times(\Delta A-0.0011)\div W$$

$V_{\text{样总}}$ ： 加入提取液体积， 1mL ； $V_{\text{反总}}$ ： 反应总体积， 0.12mL ； $V_{\text{样}}$ ： 反应中样品体积， 0.04mL ； W ： 样品质量， g ； T ： 反应时间， $20\text{min}=1/72\text{d}$ ；

ΔA 控制在 $0.01-1$ 范围内， 若 ΔA 大于 1 ， 可适当减小样本量。

标准曲线线性范围为： $0.01\mu\text{mol/mL}-0.5\mu\text{mol/mL}$ 。